


Lizenz File anpassen

Da Sie das Lizenz File als Textfile erhalten, können Sie einfach auf das File doppelklicken. Nun müssen Sie in der Server-Zeile den Ausdruck „Your Hostname“ durch Ihren Computernamen zu ersetzen.

```
#####  
#  
# UGS Corp.  
# License File  
#  
# sold-to/install: xxxxxx webkey Access Code: yyyyyyyyyy  
# Contact Name: Hans Muster Created: 06.12.2004  
# Customer Name: Muster AG  
# E-mail Address: muster@muster.ch Version: 3  
#####  
SERVER [yourhostname] UG_HWKEY_ID=2244 27000  
VENDOR ugImd  
PACKAGE ADVDES ugImd 21.0 65D185CD0674 COMPONENTS="ADVDES_assemblies \  
ADVDES_dotnet_runtime ADVDES_drafting ADVDES_dxf_to_ug \  
INCREMENT ADVDES ugImd 21.0 permanent 1 02BFED0CCE58 SUPSEDE \  
DUP_GROUP=UHD user_info="NX Adv Designer" ISSUED=10-sep-2004 \  
ck=151  
FEATURE server_id ugImd 21.0 permanent 1 442B3FFD9895 \  
VENDOR_STRING="1030704 - Muster AG" user_info="yyyyyyyyyy \  
ISSUER=UGS ck=160
```

Den Namen des Computers erfahren Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz klicken und dann den Punkt „Eigenschaften“ wählen. Im neu geöffneten Fenster finden Sie ein Register „Computernamen“, dort finden Sie den Namen Ihres Computers.




Neue Lizenz einbinden

Falls Sie schon eine Lizenz besitzen und diese durch eine neue ersetzen wollen, empfiehlt es sich, zuerst das alte Lizenz File umbenennen zum Beispiel nach ugnx4.lic_ALT. Dies dient nur zur Sicherheit, falls mit der neuen Lizenz etwas nicht stimmen sollte, können Sie einfach das alte File wieder umbenennen.

Nun können Sie das neue Lizenz File, das Sie als Textfile erhalten haben sollten, ebenfalls umbenennen, am besten ist es, wenn Sie das File gleich am selben Ort wie das alte Lizenz File speichern zum Beispiel unter Laufwerk:\Program Files\License Servers\ UGNXFLEXIm\ugnx4.lic

Danach öffnen Sie das Programm lmtools, das sich unter Start – Programme – NX – FLEXIm Tool befindet.


Wählen Sie dort das Register „Start/Stop/Reread“ und stoppen Sie den Server.



Starten Sie den Server danach wieder. Durch dieses stoppen und starten des Services wird das neue Lizenzfile gelesen.

Beenden Sie dann das LMTOOL-Programm.

Starten Sie nun die License Options. Die License Options befinden sich im selben Programmordner wie das Imtool. Start – Programme – NX – FLEXIm Tool



Fügen Sie nun dort die benötigten Bundles wieder ein und bestätigen Sie mit OK. Es können jedoch nicht mehr als zwei Bundles eingefügt werden.

Siemens Product Lifecycle Management Software
Grossmattstrasse 9
CH-8902 Urdorf

Tel. +41 44 755 72 72
Fax +41 44 755 72 70
Email: info.ch@siemens.com